





ไวรัส Shortcut



เป็นไวรัสที่มีลักษณะการทำงานโดยการซ่อนไฟล์งาน (Hidden) ที่มีอยู่ใน Handy Drive ในขณะที่เดียวกันก็จะสร้างตัว icon Drive มีลูกศรอยู่มุมล่างซ้าย  เหมือนเป็น Shortcut เพื่อให้ผู้ใช้งาน Double Click หากผู้ใช้งานหลงก้า Double Click แล้ว ตัวไวรัสก็จะฝังตัวเองลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันที และกระจายสู่ Handy Drive อื่น ๆ ที่มาต่อกับคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ

!! ดังนั้น ห้าม Double Click Shortcut ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

C:_

การเรียกคืนไฟล์งาน ...

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ไวรัสตัวนี้เพียงแค่อัปปิดซ่อนไฟล์เท่านั้น เราจึงสามารถเรียกคืนไฟล์งาน ด้วยวิธีป้อนคำสั่งทาง Command Prompt (cmd) ดังนี้

- 1 ไปที่ปุ่ม Start --> พิมพ์คำว่า "cmd" ที่ช่องค้นหา --> จะปรากฏหน้าต่าง cmd สีดำ
- 2 เปิดดู My Computer ว่า Handy Drive ที่จะทำการเรียกไฟล์อยู่ Drive ไหน
- 3 พิมพ์ เช่น "G:" หรือ "g:" หาก Handy Drive ของเราอยู่ใน Drive G: ตามด้วย Enter
- 4 พิมพ์ "attrib -s -h -r /s /d" ตามด้วย Enter และรอสักครู่จนกระทั่ง Folder ที่ไม่ได้กำหนดชื่อปรากฏ ซึ่งไฟล์ที่มีอยู่เดิมทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ใน Folder นี้ และทำการลบตัว icon Shortcut ดังกล่าว



กำจัดไวรัสออกจากเครื่อง
ด้วยโปรแกรม avast โดยการสแกนเต็มระบบ
(Full System Scan)

ข้อควรระวัง ...

ควรสำรองข้อมูลไว้เสมอ เพื่อป้องกันการเสียหาย การสูญหายของข้อมูล จากอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ถูกรหัส หรือเสียหายด้วยกรณีอื่น ๆ